

「サッと勤怠 with」

データ移行手順


これまでご利用いただいていた「サッと勤怠 Std」/「サッと勤怠 EX」/「サッと勤怠 iC」から「サッと勤怠 with」へデータ移行時に、別パソコン移行も行う場合はバックアップ機能よりバックアップファイルを作成が必要となります。

同じパソコン環境下でデータ移行する際は、XX ページをご参照ください。

<バックアップファイル作成手順>

※手順の画面は「サッと勤怠 iC」ですが、「サッと勤怠 Std」・「サッと勤怠 EX」も操作は同様です。

1. 「ナビ画面」より [データ管理] より [バックアップ] をクリックします。



2. 「バックアップ」画面より出力先を指定します。
[追加] をクリックしてください。



3. 「出力先の追加」より出力先を指定します。
[...] をクリックします。




4. 「フォルダーの参照」よりバックアップファイルの出力先を指定します。



5. [登録] ボタンをクリック、[閉じる] ボタンをクリックします。



6. [出力先の説明] にこれまでの手順で作成した出力先が表示されます。クリックしてください。



7. [実行] ボタンをクリックします。



8. メッセージに従い、バックアップファイルの作成を進めていただき、正常終了した場合、作成したバックアップファイルを移行先のパソコンで確認できる様にご準備ください。



<データ移行手順>


1. 「サツと勤怠 with」をログイン画面から起動します。



※初期起動キーは @TPWITH(半角大文字)です。

データ移行後、これまでの起動パスワードへ変更されます。

2. 「はじめにお読みください」画面 / 「お客様登録情報」画面は [次へ≫] で進めてください。



3. 「共通設定」画面が表示されますので、①～③の情報を登録します。

システム情報			
①	拠点名	お客様シリアル番号	② 拠点番号
③	タイムレコーダー	号機番号	

■システム情報

①[拠点名](必須)

全角 8 文字(半角 16 文字)で登録可能です。

②[拠点番号](任意)


複数拠点管理を行う際、[拠点]表示の並び順に使用します。0～99999999 で登録可能です。

③[タイムレコーダー] (必須)

ご利用中のタイムレコーダーを選択します。

< 補足 >

- ・ 現在のご利用中のタイムレコーダーの機種は、タイムレコーダー側面の銀色シールの [MODEL] よりご確認いただけます。



- ・ ACF-10 をご利用のお客様は、タイムレコーダーの銀色シールの [MODEL] を選択してください。

4. [登録]ボタンをクリックします。

5. [旧製品のデータ移行]タブをクリックします。

システム設定 勤怠設定 **旧製品のデータ移行**

6. [移行方法]・[移行元名称]を選択します。

移行先名称	① 移行方法	② 移行元名称
本部	▼ 製品データ バックアップ	

- 「サット勤怠 Std」 / 「サット勤怠 EX」 / 「サット勤怠 iC」
と同じパソコンによるデータ移行の場合

①[移行方法]

[移行方法]は **[製品データ]**を選択してください。

②[移行元名称]

[移行元名称]は移行したい拠点を選択してください。

- 「サット勤怠 Std」 / 「サット勤怠 EX」 / 「サット勤怠 iC」
と別のパソコンによるデータ移行の場合

①[移行方法]

[移行方法]は **[バックアップ]**を選択してください。


②[移行元名称]

[移行元名称]は[...]をクリック、「移行ファイル選択」
画面からデータ移行したいバックアップファイルを
指定してください。

7. [移行開始]をクリックします。

	移行結果	詳細
移行開始	未移行	

8. データ移行の確認メッセージに[はい]をクリックします。



<注意>

データ移行の際、移行元のシリアル番号と移行先のシリアル番号の照会が行われます。
異なるシリアル番号のデータ移行はできません。
移行元のシリアル番号と移行先のシリアル番号をご確認ください。

9. 完了メッセージが表示されましたら、[OK]をクリックしていただきデータ移行が完了です。



<データ移行後の確認点>

別パソコンに「サッと勤怠 with」をインストール、「サッと勤怠 Std」・「サッと勤怠 EX」・「サッと勤怠 iC」のデータを移行したお客様は、「データ出力」画面の[パス]を入れ替え先のパソコンの出力先へ変更を行ってください。

【出力先・変更箇所】

① [ナビ画面]→[データ出力]

市販給与データ/汎用データ [パス]

市販給与データ出力	
アマノ 出力パターン4	
出力ファイル名 shuHT.txt	パス C:\TimeP@CK\アマノ株式会社\data\
汎用データ出力	
打刻/集計データ出力PRO(CSV)	変更
出力ファイル名 dbkintal.csv	パス C:\TimeP@CK\アマノ株式会社\data\

② [データ管理]→[バックアップ]

バックアップファイルの出力先

出力先	
出力先の説明 C:\TimeP@CK	追加
	編集
	削除

<こんなときは>

Q 「サッと勤怠 with」インストール中、[CR13_NET4 の起動に失敗しました]と表示されてインストールができない。

A 「サッと勤怠 with」DVD-ROM 内の[Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable]のインストールを行う事で解消します。

<インストール手順>


- ① エクスプローラーより「サッと勤怠 with」DVD-ROM 内の [VC2005] フォルダへ移動します。

名前	更新日時	種類	サイズ
▽ 現在ディスクにあるファイル (27)			
ACE	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
ACROBAT	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
Backup	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
Bluetooth	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
Bluetooth_V3.0.1.165	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
CommonAppData	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
CR13	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
Doc	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
DRIVER	2018/06/04 15:48	ファイル フォルダ	
LocalDB	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	
program files	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	
System32	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	
Tools	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	
VC2005	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	
Verup	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ	


- ② [VC2005] フォルダの [VC2005runtime.bat] を実行します。

名前	更新日時	種類
▽ 現在ディスクにあるファイル (2)		
msi	2018/06/04 15:49	ファイル フォルダ
VC2005runtime.bat	2015/04/27 13:45	Windows バッチ ファ...

- ③ [Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable]のインストールが始まります。



- ④ [Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable のセットアップを正しく完了しました]と表示されたら[OK]で完了です。



- ⑤ 「サッと勤怠 with」DVD-ROM の入れ直しを行い、再度インストールを進めてください。

当手順で解消しない場合、WindowsUpdate を実施する事で解消する事がございます。他のシステムが影響しない範囲でお試しいたきますよう、お願い申し上げます。